

# FOIRE AUX QUESTIONS rFactor

## Mods

### Q) Comment désinstaller un mod?

R) - Supprimer le dossier du mod dans le GameData\Vehicles  
- Supprimer le dossier du mod dans le GameData\Sounds  
- Supprimer les fichiers du mod dans le dossier rFm  
Et si le mod en contient, supprimer les fichiers dans les dossiers MovieFiles et Music

## Paramétrage du jeu

### Q) Les vibrations en vue cockpit sont excessives. Comment modifier?

R) Ajuster la valeur dans les menus du jeu : Settings Menu > Controller > Rates. Adjust Head Movement down.  
Autre solution, dans le fichier rFactor/UserData/<nom\_de\_joueur>/<nom\_de\_joueur>.plr, modifier le paramètre "Graphics Options":Cockpit Vibration Mult1="1.00000" (diminuer la valeur).

### Q) Comment afficher les rétroviseurs virtuels

R) Modifier le .PLR : Virtual Rearview In Cockpit="1"

### Q) Comment modifier l'angle de braquage du volant dans le jeu ?

R) Il faut ouvrir le fichier Controller.ini (dans le fichier rFactor/UserData/<nom\_de\_joueur>/), et trouver cette ligne :

#### Citation

```
Steering Wheel Range="xxx" // Degrees of rotation of in-game steering wheel
```

Remplacer le "xxx" par votre rayon de braquage perso.

### Q) J'utilise une boîte "manuelle", et le point mort ne se met plus une fois une vitesse enclenchée.

R) Allez dans votre Controller.ini, et cherchez cette ligne :

#### Citation

```
Gear Select Button Hold="x" // Enable this option if using a gear select device that holds down a joystick button while in a gear and releases all buttons in neutral (such as the Act-Labs USB Shifter)
```

Réglé sur 1, vous aurez le point mort quand une vitesse n'est pas enclenchée.

## Multiplayer

### Q) Pourquoi ma partie s'affiche par intermittence sur le lobby?

R) Dans le fichier rFactor/UserData/<nom\_de\_joueur>/multiplayer.ini, modifier la ligne Concurrent Server Updates="40" en lui donnant la valeur "150" ou plus élevée.

### Q) Comment paramétrer mon PC pour jouer Online ?

Ouvrir les ports suivant du firewall

```
34447 TCP  
34397 UDP
```

Un document de configuration *FirewallGuide.doc* est disponible dans le répertoire \rFactor\Support et explique la démarche à suivre pour paramétrer le firewall d'XP.

Dans ce même répertoire, se trouve un utilitaire *HostingTest.exe* permettant de tester la connexion.

## Divers

### Q) Comment activer la caméra libre?

R) Elle s'active en faisant SHIFT+U, ensuite on la deplace avec la souris et les fleches du pavé numerique.

### Q) Comment debloquer toutes les voitures?

R) Taper le code "ISI\_BABYFACTORY" dans le chat du jeu, et quitter la partie.

Ce cheat donne suffisamment d'argent pour acheter n'importe quels autos.

Pour revenir en arrière, creer un autre joueur.

*Autres cheats*

ISI\_SKIDMORE - augmente d'un certains pourcentage votre argent

ISI\_SKENDERBEU - augmente le niveau d'experience

### Q) Comment re-installer le jeu après un formatage?

R) Le jeu peut-être reactivé en sauvegardant la clé qui se trouve dans C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Trymedia s'il n'y a pas eu de modif hardware. C'est donc utile dans le cadre d'un formatage.

### Q) Je n'ai plus d'activation possible, que faire ?

R) Envoyer un mail à sales@rFactor.net en indiquant le numéro de commande de votre rFactor (lui-même indiqué dans le mail que vous a envoyé Trymedia, ce numéro commence par IMA\*\*\*\*\*).

### Q) Après installation d'un patch, certains circuits additonnels font planter le jeu ?

R) Il faut en principe corriger le fichier SCN du circuit en l'éditant avec le Bloc Notes, en recherchant et remplaçant toutes les occurences relatives à *StaticOmni* par *Omni*.

### Q) J'ai perdu mon n° de commande me permettant de renouveler ma licence.

R) Entrer son email sur la page suivante pour recevoir ses identifiants : [Service Consommateur](#)

### Q) L'encodage d'une vidéo met énormément de temps, comment accélérer le processus ?

R) Il faut en fait modifier le codec à utiliser pour l'encodage, vous devez savoir quels codecs sont installés sur votre PC. Pour cela, faites clic droit sur Poste de

Travail/Propriétés/Matériel/Gestionnaire de périphériques/Contrôleurs audio, vidéo et jeu/Codecs vidéo. Ensuite, onglet propriétés, et vous avez la liste de tous vos codecs. Maintenant, pour dire au jeu d'utiliser tel codec, il faut ouvrir votre .plr (dans le fichier rFactor/UserData/<nom\_de\_joueur>/), et trouvez cette ligne :

Citation

```
AVI compressor fourcc="xxxxxxxx" // Changes compression algorithm
```

Vous devez changer les "xxxxxxxx" par le nom du codec que vous souhaitez, qui se trouve dans la liste précédemment ouverte.

## Automatiser le lancement d'un serveur

Tout d'abord il faut créer un raccourci de l'exé rfactor dedicated,

Il faut ajouter +profil "nomduprofil" +oneclick à la suite de la cible :

```
Rfactor\rFactor Dedicated.exe" + "DedicatedMeganeTrophyV2" +oneclick
```

## Pour jouer online dans les meilleures conditions:

Ajuster les parametres de graphismes selon votre materiel : vous aurez certainement une baisse de FPS avec 35 concurrents sur une meme course.

Regler au mieux votre position de conduite : pour cela, il faut paramétrer les touches d'ajustement du siège conducteur dans l'onglet réglages/contrôles : (ajuster le siège vers l'avant, arrière, le haut, le bas)

Regler au mieux ses rétroviseurs : touches contrôle+ajustement du siège

Eventuellement, mettre les rétroviseurs virtuels : pour se faire : aller dans le dossier

rFactor\UserData\pseudo

ouvrir le fichier "pseudo.plr" à l'aide d'un éditeur de texte.

Dans le paragraphe [ Graphic Options ], à la ligne: *Virtual Rearview In Cockpit*, assigner le chiffre 1 afin que ceux ci soient actifs dans le jeu.

Pour mémoire, si vous avez affecté les touches vue droite/ vue gauche, en appuyant sur ces 2 touches simultanément, vous aurez alors la vue arrière.

Assigner au minimum sur votre volant : la touche du limiteur, et la touche "demande d'arrêt au stand" pour un éventuel arrêt au stand durant la course.

Voilà, vous êtes fin prêt pour jouer dans les meilleures conditions!